


## Rogner une image

### Qu'est-ce que rogner une image ?

Pour modifier la taille d'une image, vous pouvez la rogner ou la redimensionner. Le redimensionnement modifie la taille de l'image en la réduisant alors que le rognage est utilisé pour supprimer les portions non utilisables.

- Sélectionnez votre image ou votre photo
- Cliquez sur **Outils Image > Format**, dans le groupe **taille**, cliquez sur **Rogner**.

**Remarque :** vous devez absolument sélectionner votre image pour voir apparaître l'**onglet Format**.



Lorsque vous cliquez sur le **bouton Rogner**, des poignées noires s'affichent :


- Pour rogner un côté, faites glisser la poignée de rognage centrale vers l'intérieur du côté.
- Pour rogner deux côtés adjacents en même temps, faites glisser un coin vers l'intérieur poignée de rognage.
- Pour rogner simultanément la même quantité de deux côtés, appuyez sur Ctrl et, tout en maintenant la touche enfoncée, faites glisser la poignée de rognage centrale vers l'intérieur des deux côtés.
- Pour rogner simultanément la même quantité des quatre côtés, appuyez sur Ctrl et, tout en maintenant la touche enfoncée, faites glisser la poignée de rognage d'un coin vers l'intérieur des quatre côtés.
- Pour positionner le rognage, déplacez la zone de rognage (en faisant glisser les bords du rectangle de rognage) ou l'image.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton Echap.



## Rogner à une forme spécifique

Lorsque vous rognez à une forme spécifique, l'image est rognée automatiquement pour remplir la géométrie de la forme et les proportions de l'image sont conservées.

- Sélectionnez l'image ou votre photo.
- Cliquez sur **Outils Image > Format**, dans le groupe **taille**, cliquez sur la flèche sous **Rogner**.
- Cliquez sur **Rogner à la forme**, puis cliquez sur la forme que vous voulez rogner. Pour l'exemple, j'ai choisi le cube.




**Conseil :** Si vous voulez que la même image adopte différentes formes, effectuez une ou plusieurs copies de l'image, puis rognez chaque image individuellement à la forme souhaitée.

## Rogner à des proportions courantes

Vous souhaitez peut-être rogner une image à une taille de photo courantes ou proportions afin qu'elle tienne facilement dans un cadre d'image standard.

- Sélectionnez l'image à rogner à des proportions courantes.
- Cliquez sur **Outils Image > Format**, dans le groupe **taille**, cliquez sur la flèche sous **Rogner**.
- Pointez sur **Rapport hauteur-largeur**, puis cliquez sur le rapport de votre choix en Portrait ou en Paysage.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton Echap.




## Rogner pour s'ajuster à une forme ou la remplir

Vous pouvez ajouter une image comme remplissage d'une forme, puis modifier ou rogner la forme.

### Ajouter une image à une forme

- Ajouter une forme à votre document puis cliquez sur la forme pour la sélectionner.
- Sous **Outils de dessin**, sous l'onglet **Format**, dans le groupe **Styles de formes**, cliquez sur **Remplissage de forme > image**, puis sélectionnez l'image souhaitée.



### Redimensionnez la forme

Pour modifier les dimensions d'une forme tout en conservant son format de base, sélectionnez la forme simplement et faites glisser une des poignées de redimensionnement jusqu'à ce que la forme ait la taille et les dimensions de que votre choix.


### Ajuster l'image dans la forme

Si le remplissage n'est pas comme vous le souhaitez, utilisez les outils de mise en page et de remplissage de réglage fin.


- Cliquez sur **Outils Image > Format**, dans le groupe **taille**, cliquez sur la flèche sous **Rogner**.
- Cliquez sur **Remplir** ou **Ajuster**.
  - ✓ **Remplissage** définit la taille des images pour correspondre à la hauteur de la forme ou la largeur, selon ce qui est plus grand. Cette méthode remplit la forme avec l'image et supprime ce qui est dehors de la forme.
  - ✓ **Ajuster** adapte la taille de l'image de sorte que sa hauteur et sa largeur correspondent toutes deux aux limites de la forme. La plus grande partie possible de l'image est ainsi remplie dans la forme. Il se peut que certaines zones de la forme restent vides.
- Appuyez sur le bouton Echap lorsque vous avez terminé.

## Supprimer les zones de rognage d'une image


Lorsque vous rognez une image, les parties rognées restent dans le cadre du fichier image. Vous pouvez réduire la taille du fichier en les supprimant.

**Important :** Si vous supprimez des parties rognées et que vous changez d'avis, vous pouvez cliquer sur le bouton **Annuler**  pour restaurer les parties rognées.

- Sélectionnez l'ou les images à partir de laquelle vous voulez supprimer les zones de rognage.
- Sous **Outils Image**, sous l'onglet **Format**, dans le groupe **Ajuster**, cliquez sur **Compresser les images**.



- Une boîte de dialogue Compresser les images s'affiche
- Activez la case à cocher **Supprimer les zones de rognage des images**.



NB : Pour supprimer des rognages des images sélectionnées uniquement et non de toutes les images du fichier, activez la case à cocher **Appliquer à l'image sélectionnée uniquement**.

- Cliquez ensuite sur **OK**.